



Release notes mjukvara 4.47 – Milestone 212

Vi har glädjen att presentera den nya mjukvaran 4.47. Det är den mest omfattande uppdateringen under Milestones existens och förbättrar spelaren Milestone 212. Som tidigare är även denna uppdatering kostnadsfri.

I den finns många nya format och egenskaper. I varje funktion kan du hitta nya tillägg. Några höjdpunkter är läsning av Wordfiler (doc), uppspelning av videos, uppspelning av musik från ditt iTunes-bibliotek, möjlighet att ansluta Milestone till en egen CD-enhet för dataöverföring, nya bokformat såsom EPUB, full DAISY 3.0 etc., nya egenskaper i Böcker såsom justerbara tidshopp.

[Installation – följ länken till beskrivning](#)

1) Allmänt.

Möjlighet att ansluta Milestone till egen CD-enhet:

Anslut Milestone via USB till den egna separata CD-enheten och kopiera innehållet på CD'n till Milestone's SD-minneskort, utan dator. Dessa två alternativ är möjliga:

- Kopiera CD-data såsom en DAISY-CD till Milestone.
- Kopiera innehållet på en musik-CD till Milestone. Efter kopiering konverteras innehållet till mp3.

Audiblemappen fasas ut successivt:

Audiblemappen som finns på SD-minneskortet, var tidigare en obligatorisk mapp som inte kunde raderas. Den innehåller nödvändig information för att kunna handla böcker från Audible.com. Med den nya mjukvaran är det annorlunda, vi vill ha största möjliga flexibilitet, och om det innebär att ta bort den så ska det gå. Så från och med nu fasas Audiblemappen ut. Om du vill ta bort den helt och hållet, skicka ett e-brev till infohjalpmedel@iris.se med ämnet "Ta bort Audiblemappen". Du får en fil med namnet "FEATURE_AUDIBLE.NO" i retur, som du sparar på SD-minneskortet. Radera sedan själva mappen.

Observera att om du har eget innehåll i mappen som du vill behålla, flytta först över det till en annan mapp. När du ser att mappen inte återskapas, radera även filen "FEATURE_AUDIBLE.NO".

Förbättrad säkerhet vid uppdatering:

Efter en lyckad uppdatering av den nya mjukvaran är säkerheten vid andra typer av uppdateringar betydligt högre. I nödfall kan Milestone skifta till en alternativ mjukvara för att säkra en skadad sådan.

2) Audio.

Läsning av Wordfiler (doc):

Med egenskapen Audio kan du läsa Wordfiler i Milestone. Du behöver bara kopiera dina Wordfiler till Milestone, välja fil i Audio och trycka på Spela upp. Milestone skapar omgående en txtfil från ditt dokument. Processen hörs som korta tickanden. Originalfilen döljs när txt-

filen är klar. Originalfilen finns fortfarande kvar och kan användas via USB. Om du raderar txt-versionen hittar spelaren originalfilen igen.

Spela upp din iTunesmusik i Milestone:

Spela M4A-musik från ditt iTunes-bibliotek från och med nu. Så till och med nedladdad musik är spelbar.

Spela upp ljudet från videos:

Milestone spelar upp strömmande ljud från video i mp4- och M4V-standardformat. Observera att när en fil med dessa format öppnas behövs en förberedelsestid innan uppspelningen startar. Denna process signaleras genom ett tickande ljud

Radera mappar:

Numera kan du radera onödiga mappar direkt i din Milestone. Välj den mapp du vill radera, håll nere Funk (håll den nere genom hela proceduren) och tryck på Spela upp. Efter 3 sekunder tryck på Spela upp igen för att bekräfta radering av mapp. Släpp slutligen Funk.

3) Böcker.

Fullständigt kompatibel med DAISY 2-text och ljud, DAISY 3-text och ljud:

Milestone spelar nu alla Daisy 2.02 och Daisy 3 format. I det format till exempel böcker från BookShare och många andra bibliotek tillhandahåller.

Milestone behöver ingen väntetid, bara tryck på Spela upp så startar uppspelningen genast.

Spela EPUB-böcker i Milestone:

EPUB eller Electronic PUblication är en öppen standard för textbaserade e-böcker och nu är det möjligt att spela upp dessa i Milestone.